

[tutoriel](#)

Migrer Dolibarr sur un autre serveur

Cette page explique comment déplacer une instance existante de **Dolibarr ERP & CRM** vers un autre serveur **sans changer de version de Dolibarr**.

Pré-requis

- Vérifiez et notez la version de votre Dolibarr (sur la page de login).
- une **base de données MySql** sur le nouveau serveur
- **Même version de Dolibarr** (affichée sur la page de login) sur le nouveau serveur que sur l'ancien

Première étape : Sauvegarder votre ancienne base de données

Autres étapes

Sauvegarde du contenu de votre répertoire documents

Repérez son chemin :

Cliquez sur le bouton **Accueil** (en haut)

Cliquez sur **Outils d'administration** → **Infos Dolibarr** (à gauche)

Le chemin est au paragraphe **Paramètres Fichier de configuration (conf.php)**, ligne **Répertoire racine des fichiers de données (dolibarr_main_data_root)**

2. Via FTP, **Sauvez ce répertoire** avec toute son arborescence en lieu sûr.

Installation du nouveau Dolibarr

Créez une instance Dolibarr sur le nouveau serveur :

Connectez-vous à votre serveur (via SSH)

Placez-vous dans le répertoire où installer le nouveau Dolibarr :

```
...@...:~$ cd /var/www/html/  
...@...:/var/www/html $
```

Récupérez le fichier dolibarr.x.y.z.zip :

```
...@...:/var/www/html $ wget
```

```
'https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/Dolibarr ERP-CRM/x.y.z/dolibarr-x.y.z.zip'
```

Adaptez les numéros selon la version voulue (x.y.z, par ex: version 12.0.4)

Décompressez l'archive :

```
...@...:/var/www/html $ unzip dolibarr-x.y.z.zip
```

Renommez le répertoire dolibarr-x.y.z, par exemple en **gestion** pour avoir un nom de répertoire indépendant de la version :

```
...@...:/var/www/html $ mv dolibarr-x.y.z gestion
```

Revenez au home de l'utilisateur :

```
...@...:/var/www/html $ cd  
...@...:~ $
```

Modifiez les permissions et propriétaires du répertoire **gestion** :

```
...@...:~ $ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/gestion/  
...@...:~ $ sudo chmod -R 2755 /var/www/html/gestion/
```

2. Installez Dolibarr sur le nouveau serveur :

1ère page : Cliquez sur [Étape suivante→](#)

2e page : Vérifiez que tout est prêt (sinon, corrigez) et appuyez sur [Démarrer](#)

page suivante :

- **Nom de la base de données** : le même que sur l'ancien serveur
- **Identifiant** et **Mot de passe** du propriétaire de la base de données Dolibarr
- Vérifiez le reste puis cliquez sur [Étape suivante→](#)

[4.](#) page suivante : Vérifiez et appuyez sur [Étape suivante→](#)

[5.](#) page suivante : Vérifiez et appuyez sur [Étape suivante→](#)

6. **Dernière étape : identifiant** et mot de passe de l'administrateur de l'application. Ne perdez pas ces identifiants, il s'agit du compte permettant d'administrer les autres.

7. Le système est maintenant installé. Cliquez sur le lien **Accéder à Dolibarr (espace de configuration)** pour démarrer et configurer Dolibarr.

3. Connectez-vous sur votre nouvelle instance Dolibarr (avec les identifiants de l'administrateur de Dolibarr) → vous vous retrouvez dans l'espace de configuration.

Recopier vos documents sur le nouveau Dolibarr

Placez-vous **dans votre nouveau Dolibarr**

Repérez le chemin des documents :

Cliquez sur le bouton **Accueil** (en haut)

Cliquez sur **Outils d'administration → Infos Dolibarr** (à gauche)

Le chemin du répertoire où sont stockés les documents de votre nouvelle instance est au paragraphe **Paramètres Fichier de configuration (conf.php)**, ligne **Répertoire racine des fichiers de données (dolibarr_main_data_root)**

3. Via FTP,

loguez-vous sur le serveur de votre nouveau Dolibarr

envoyez tout le contenu de votre sauvegarde du **répertoire documents** vers le répertoire documents de votre nouveau Dolibarr.

Recharger votre ancienne base de données sur le nouveau Dolibarr

Créer la nouvelle base à partir de la dernière sauvegarde de l'ancienne :

Lancez le logiciel de gestion de base de donnée Mysql **Adminer**

et importez la base sauvegardée.

Pour la suite de l'exposé, nous supposons :



- que nous l'avons nommé **dolibarr**
- que sa racine sur le serveur est **/var/www/html/dolibarr/htdocs**
- et qu'il est accessible à l'adresse <http://monsite.tld/dolibarr>.

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

- **(fr)** [Site officiel de Dolibarr](#)
- **(fr)** [Tutoriel Dolibarr de A à Z](#) (vidéo youtube)
- **(fr)** [Présentation et démonstration de solution Dolibarr](#) (vidéo youtube)
- **(fr)** [Migrer vers DoliCloud](#)
- **(fr)** [Migrer mon Dolibarr vers une offre Cloud](#)

Last update:
2022/08/13 22:15

tutoriel:erp-crm:dolibarr:deplacer:start <https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:erp-crm:dolibarr:deplacer:start>

Basé sur « [Migrer mon Dolibarr vers une offre Cloud](#) » par wiki.dolibarr.org.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:erp-crm:dolibarr:deplacer:start>

Last update: **2022/08/13 22:15**

