

Logiciel

Ufw sur Raspberry Pi : Installer un pare-feu

Un pare-feu bloque tous les ports sauf ceux utiles et filtre les accès par adresse IP

ufw (Uncomplicated Fire Wall) est une interface simple pour gérer le pare-feu iptables installé par défaut sur le système d'exploitation Raspberry Pi.

Pré-requis

Installation

- **Installez ufw** et son interface graphique **gufw** sur votre Raspberry Pi :

```
pi@framboise:~ $ sudo apt install ufw gufw
```

- **Autorisez les accès** HTTP, HTTPS et SSH pour tout le monde :

```
pi@framboise:~ $ sudo ufw allow http  
pi@framboise:~ $ sudo ufw allow https  
pi@framboise:~ $ sudo ufw allow ssh
```

- **Activez le pare-feu** :

```
pi@framboise:~ $ sudo ufw enable
```

Attention, cela l'active aussi au redémarrage du Raspberry Pi.

Si vous perdez la connexion maintenant, vous ne pourrez plus continuer avec un accès distant, même en redémarrant.

Il faudra vous connecter physiquement au Raspberry Pi pour désactiver ufw ou changer la configuration.

D'où la nécessité d'autoriser SSH.

Si par malheur cela arrivait,

éteignez votre Raspberry Pi

retirez la carte µSD et placez dans un lecteur sur un PC

Dans /media/USER/rootfs/etc/ufw/ufw.conf, mettez

ENABLED=no

</media/USER/rootfs/etc/ufw/ufw.conf>





```
# Set to yes to start on boot. If
setting this remotely, be sure to
add a rule
# to allow your remote connection
before starting ufw. Eg: 'ufw allow
22/tcp'
ENABLED=no
```

- **Vérifiez** que tout est ok avant de continuer :

```
pi@framboise:~ $ sudo ufw status
Status: active

To                         Action      From
--                         --          --
80                         ALLOW       Anywhere
443                        ALLOW       Anywhere
22/tcp                      ALLOW       Anywhere
80 (v6)                     ALLOW       Anywhere (v6)
443 (v6)                   ALLOW       Anywhere (v6)
22/tcp (v6)                 ALLOW       Anywhere (v6)
```

Configuration

Utilisation

Ce document décrit quelques-unes des options de base de la ligne de commande.

Il est également possible d'utiliser pour toutes les commandes ufw l'option **-dry-run**, qui montre les résultats de la commande sans faire de modification.

- **activer ou désactiver le pare-feu :**
 - **activer le pare-feu et le lancer au redémarrage :**

```
pi@framboise:~ $ sudo ufw enable
```

- **désactiver le pare-feu et ne pas le lancer au démarrage :**

```
pi@framboise:~ $ sudo ufw disable
```

2. ports

- **Autoriser l'accès à un port** (le port 22 dans notre exemple) :

```
pi@framboise:~ $ sudo ufw allow 22
```

- **Refuser l'accès à un port** (encore le port 22 dans notre exemple):

```
pi@framboise:~ $ sudo ufw deny 22
```

3. service :

- Vous pouvez également spécifier le **service** que vous autorisez ou refusez sur un port. Dans cet exemple, nous refusons tcp sur le port 22 :

```
pi@framboise:~ $ sudo ufw deny 22/tcp
```

- Vous pouvez **spécifier le service** (ssh, http, https ...) même si vous ne savez pas quel port il utilise. Cet exemple permet l'accès au service ssh via le pare-feu :

```
pi@framboise:~ $ sudo ufw allow ssh
```

4. status

- **status** répertorie tous les paramètres actuels du pare-feu :

```
pi@framboise:~ $ sudo ufw status
Status: active

To                         Action      From
--                         --          --
80                         ALLOW       Anywhere
443                        ALLOW       Anywhere
22/tcp                      ALLOW       Anywhere
80 (v6)                     ALLOW       Anywhere (v6)
443 (v6)                    ALLOW       Anywhere (v6)
22/tcp (v6)                 ALLOW       Anywhere (v6)
```

- **status numbered** id avec les numéros des filtres :

```
pi@framboise:~ $ sudo ufw status numbered
Status: active

To                         Action      From
--                         --          --
[ 1] 80                      ALLOW IN    Anywhere
[ 2] 443                     ALLOW IN    Anywhere
[ 3] 22/tcp                   ALLOW IN    Anywhere
[ 4] 80 (v6)                 ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 5] 443 (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
```

[6] 22/tcp (v6)

ALLOW IN Anywhere (v6)

Désinstallation

Voir aussi

- (fr) <https://raspberrytips.fr/securiser-raspberry-pi/>

Basé sur « *17 Conseils pour Sécuriser votre Raspberry Pi comme un Pro* » par Patrick Fromaget.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:internet:ufw:raspi:start>

Last update: **2022/08/13 22:14**

