

[Logiciel](#)

Dolibarr : module Stripe

Ce module permet

- de lier vos tiers Dolibarr à des clients Stripe.
- d'afficher la liste des moyens de paiement stockés dans Stripe dans Dolibarr.
- d'afficher la listes des paiements et payouts Stripe dans Dolibarr.
- de payer, en utilisant l'Authentification Forte SCA (Strong Customer Authentication <https://stripe.com/docs/strong-customer-authentication>), des commandes, factures ou lignes de Contrat/Abonnements en ligne, via Stripe. Voir les notes en bas de page pour savoir comment activer l'authentification forte.

Pré-requis

Installation

Livré en standard avec la distribution de Dolibarr, ce module est déjà installé.

Configuration

Activez ce module :

connectez-vous avec un compte administrateur

allez sur la page **Accueil** → **Configuration** → **Modules/Applications**

Dans l'onglet **Modules/applications installés**, paragraphe **Interfaces avec des systèmes externes**, Activez le module **Stripe** (coulissoir)

2. Paramétrez le module en cliquant sur l'engrenage ou le pictogramme :

Les valeurs des clés privées et secrètes pour le mode test et le mode live, fournies par Stripe (à obtenir sur <https://www.stripe.com>) sont obligatoires.

Mode live activé (sinon mode test/bac à sable)

Clé publique de test

Clé secrète de test

Clé test des Webhooks

Clé publique live

Clé secrète live

Clé live des Webhooks

Nom publique du vendeur

Compte d'utilisateur à utiliser pour certains e-mails de notification d'événements Stripe (Stripe payouts)

Compte bancaire

URL feuille style css pour le formulaire de paiement

Message sur l'écran de paiement en ligne

Message sur la page de retour d'un paiement validé

Message sur la page de retour d'un paiement annulé

Email à prévenir en cas de paiement (succès ou non)

Clé de sécurisation des URLs

Utiliser un paramètre securekey unique pour chaque URL ?

Utilisation

Une fois les identifiants obligatoireS saisis, Dolibarr fournit des liens URL pour réaliser les paiements en ligne.

Ces liens sont rappelés de manière générique sur la page de configuration du module Stripe.

Mais vous les trouverez de manière complète sur la page de chaque facture, chaque commande, chaque contrat, ou chaque adhérent pour le paiement des adhésions.

Voici un exemple de la page de paiement en ligne qui peut être diffusé aux clients pour leur permettre de vous payer via votre compte Stripe :



Welcome to our online payment service

This screen allow you to make an online payment to Dolibarr foundation.

This is information on payment to do :

Creditor	Dolibarr foundation
Member	Laurent Destailleur
Description	New contribution payment
Subscription end date	02/15/2020
Date of latest subscription payment	02/05/2019
Amount of latest subscription	50.00
Amount - See here	50 Euros
Payment code	MEM=11.DAT=201908031543

Membership paid for current period (until 02/15/2020)

PAY WITH STRIPE

CREDIT OR DEBIT CARD

Variantes

Stripe propose plusieurs mode de fonctionnement :

- Le mode actuel par défaut est l'utilisation des API "charge" de Stripe.
- A partir de septembre 2019, ces API sont dépréciés afin de mettre en oeuvre le SCA sur les paiements en ligne et le 3D Secure v2 (<https://stripe.com/docs/strong-customer-authentication>). La v10 est prête pour ce changement.

Dolibarr v10 propose 2 autres modes de fonctionnements :

En allant dans **Accueil** → **configuration** → **divers** et en ajoutant la constante **STRIPE_USE_INTENT_WITH_AUTOMATIC_CONFIRMATION** à 1, Dolibarr utilisera les API Stripe PaymentIntent selon le workflow "Automatic Confirmation" (<https://stripe.com/docs/payments/payment-intents/quickstart>), lequel est prêt pour le SCA.

En allant dans **Accueil** → **configuration** → **divers** et en ajoutant la constante **STRIPE_USE_NEW_CHECKOUT** à 1, Dolibarr utilisera les API Stripe de CheckOut selon le workflow "Server Integration" (<https://stripe.com/docs/payments/checkout>), lequel est également prêt pour le SCA.

Si vous utilisez Dolibarr v11 ou supérieur, le mode par défaut est

Last update:

2022/08/13 logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:stripe:start https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:stripe:start
22:27

STRIPE_USE_INTENT_WITH_AUTOMATIC_CONFIRMATION = 1 sans besoin de changer ou éditer aucune variable de configuration. aussi, si vous voulez utiliser un autre mode dans ces versions, vous devez forcer cette constante à 0.

Désinstallation

Voir aussi

- (fr) <https://stripe.com/fr>

Basé sur « [Module Stripe FR](#) » par Doc Dolibarr.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé



Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:stripe:start>

Last update: **2022/08/13 22:27**