

[tutoriel](#)

# Installer et configurer sa mini-box 4G : TP-Link TL-WR902AC + Huawei E3372

## Pré-requis

- Un **PC équipé d'une carte Wi-Fi**
- Un **routeur TP-Link TL-WR902AC**
- Une **clé 4G (modem LTE) Huawei E3372**

## Première étape : branchement

**Insérez la clé 4G** Huawei E3372 sur le port **3G/4G USB** du routeur





**Alimentez** le port mini-USB **Power** du routeur sur le secteur (ou sur un port USB d'un ordinateur).

**Bouton Mode Switch** du routeur : sur **Share ETH**

## Autres étapes : Depuis votre PC

**Connectez-vous au point d'accès Wi-Fi du routeur** (SSID et mot de passe inscrits sous le routeur)



### Configuration du routeur

Visitez <http://tplinkwifi.net> dans votre navigateur

**Identifiez-vous** (utilisateur / mot de passe par défaut : **admin / admin**) : le status s'affiche.

**Cliquez sur Quick Setup** (menu de gauche)

**Cliquez sur Next**

**Operation Mode** : cochez **3G/4G Router** puis **Next**

**3G/4G** :

**Location** : votre **pays** (France)

**Mobile ISP** : votre **FAI**

Si les valeurs remplies automatiquement ne conviennent pas,

Cochez **Set the Dial Number, APN, Username and Password manually**

et renseignez : **Authentication Type, Dial Number, APN, Username** et **Password**

7. **Wireless Dual Band Selection** : cochez les deux bandes

8. **2.4 GHz** : SSID et mot de passe

9. **5 GHz** : SSID et mot de passe (les mêmes)

**10.** **Confirm** : cliquez sur **Save**

11. Le **Status** s'affiche :

**Status**

---

Firmware Version: 0.9.1.0.3 v0089.0 Build 191018 Rel.34369h(4555)  
 Hardware Version: TL-WR902AC v3 00000001

---

**LAN**

MAC Address: EE:48:B8:88:05:5C  
 IP Address: 192.168.0.1  
 Subnet Mask: 255.255.255.0

---

**Wireless 2.4GHz**

Operation Mode: **3G/4G Router**  
 Wireless Radio: Enabled  
 Name(SSID): TP-Link\_055C  
 Mode: 11bgn mixed  
 Channel: Auto(Channel 4)  
 Channel Width: Auto  
 MAC Address: EE:48:B8:88:05:5C

---

**Wireless 5GHz**

Operation Mode: **3G/4G Router**  
 Wireless Radio: Enabled  
 Name(SSID): TP-Link\_055C\_5G  
 Mode: 11a/n/ac mixed  
 Channel: Auto(Channel 36)  
 Channel Width: Auto  
 MAC Address: EE:48:B8:88:05:5B

---

System Up Time: 0 day(s) 02:51:15

## APNs des principaux FAIs français

### Tableau simplifié

	Free	Bouygues B&You	Orange SOSH	SFR illimité RED by SFR La poste mobile
<b>Authentication Type</b>	Auto	Auto	PAP	Auto
<b>Dial Number</b>	*99#	*99#	*99#	*99#

	Free	Bouygues B&You	Orange SOSH	SFR illimité RED by SFR La poste mobile
<b>APN</b>	free	mmsbouygtel.com	orange	sl2sfr
<b>Username</b>			orange	
<b>Password</b>			orange	

## Liste détaillée

(source

<https://www.phonandroid.com/astuce-configuration-parametres-apn-internet-sms-mms-operateurs-mvno.html>)

		Nom	APN	utilisateur	Mot de passe	Type d'authentification
<b>Bouygues Telecom</b>	Internet + MMS	Bouygues MMS	mmsbouygtel.com			PAP
<b>B&amp;You</b>	Internet + MMS	Bouygues MMS	mmsbouygtel.com			Aucune
<b>Free</b>	Internet	Free	free			Aucune
	MMS	Free MMS	mmsfree			Aucune
<b>SFR</b>	Internet Forfaits illimités	Internet SFR	sl2sfr			Aucune
	Internet - Forfaits bloqués	Internet SFR	wapsfr			Aucune
	MMS	Mms SFR	mmssfr			Aucune
<b>RED by SFR</b>	Internet	Internet SFR	sl2sfr			Aucune
	MMS	Mms SFR	mmssfr			Aucune
<b>Orange</b>	Internet	Orange World	orange	orange	orange	PAP
	MMS	Orange MMS	orange.acte			PAP
<b>Sosh</b>	Internet	Orange World	orange	orange	orange	PAP
	MMS	Orange MMS	orange.acte			PAP

## Conclusion

## Problèmes connus

## Voir aussi

- (fr) <https://lecrabeinfo.net/installer-configurer-mini-box-4g-lte-tp-link-tl-wr902ac-huawei-e3372.html>
- (fr) [https://static.tp-link.com/2021/202102/20210216/TL-WR902AC\(EU\)3.0\\_fiche\\_produit.pdf](https://static.tp-link.com/2021/202102/20210216/TL-WR902AC(EU)3.0_fiche_produit.pdf)

- **(fr)**  
[https://static.tp-link.com/2018/201803/20180301/7106507475\\_Portable%20Router\(EU1-13Lang uages\)\\_QIG.pdf](https://static.tp-link.com/2018/201803/20180301/7106507475_Portable%20Router(EU1-13Lang uages)_QIG.pdf)
- **(en)**  
[https://static.tp-link.com/2019/201902/20190203/7106508201\\_TL-WR902AC\(EU%20US\)\\_QIG\\_V1.pdf](https://static.tp-link.com/2019/201902/20190203/7106508201_TL-WR902AC(EU%20US)_QIG_V1.pdf)
- **(en)** [https://www.tp-link.com/us/user-guides/tl-wr902ac\\_v3/](https://www.tp-link.com/us/user-guides/tl-wr902ac_v3/)
- **(en)** <https://www.tp-link.com/fr/support/download/tl-wr902ac/#FAQs>
- **(fr)**  
<https://www.phonandroid.com/astuce-configuration-parametres-apn-internet-sms-mms-operateurs-mvno.html>

---

Basé sur « [Installer et configurer sa mini-box 4G : TP-Link TL-WR902AC + Huawei E3372](#) » par [lecrabeinfo.net](http://lecrabeinfo.net).

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:internet:cle4g:tlwr902acv3:start>

Last update: **2022/08/13 22:15**

