

[tutoriel](#)

# Personnaliser la barre de tâches de Windows 10

## Pré-requis


## Première étape

## Autres étapes

### Supprimer une icône de la barre des tâches

Windows 10 permet d'attacher une icône à la barre des tâches pour faciliter le lancement des applications depuis cette barre.

- Pour retirer une icône, faites un clic droit puis **Détacher de la barre des tâches**.
- Pour en ajouter une, clic droit sur le raccourci puis **attacher à la barre des tâches**




### Masquer la barre de recherche Cortana

Par défaut, sur Windows 10, la barre de recherche de Cortana se trouve sur le côté droit.

Vous pouvez Cortana sans problème.


[Pour masquer cette barre de recherche, faites un clic droit sur la barre des tâches de Windows > Cortana > Masqué](#)



La barre de recherche disparaît, ce qui est un gain de place si vous n'utilisez pas Cortana.



Au lieu de cliquer sur Masqué, vous pouvez désactiver l'affichage de la barre de recherche → une simple icône ronde Cortana.



Cortana est toujours actif dans le système, Pour le supprimer, suivez l'article : [Windows 10 : Comment désactiver Cortana](#)


## Supprimer des boutons de la barre des tâches

Deux icônes de la barre des tâches de Windows ne sont pas forcément utiles :

- Le bouton Applications Actives qui permet de basculer d'une application à l'autre. On peut aussi utiliser la combinaison de touches : **Alt+Tab**
- Le bouton Contacts pour gérer ses contacts Windows : messagerie instantanée, envoi de fichiers etc.



vous pouvez désactiver l'affichage de ces boutons par un clic droit sur la barre des tâches :



Les deux boutons disparaissent de la barre des tâches :




## Masquer les icônes du systray


Il est aussi possible de cacher les icônes du systray grâce à des restrictions administrateurs ou politiques ou sur Windows 10 à partir de la personnalisation de la barre des tâches.

Pour masquer des icônes du systray sur Windows 10, rendez-vous sur la page suivante : [Comment cacher des icônes de la barre des tâches de Windows 10](#)

En temps, normal, les icônes des programmes démarrés apparaissent à gauche de l'horloge.




Si vous masquez les icônes, on obtient donc ceci, ce qui permet de gagner de la place sur la barre des tâches.



Le principe est de créer une valeur dans le registre avec l'éditeur du registre Windows qui va permettre de cacher les icônes.

Pour mettre en place celle-ci :

- Sur votre clavier, ouvrez la touche **Win+R**
- Dans la fenêtre exécuter, saisissez **regedit** et **OK**.
- Déroulez l'arborescence suivante :  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
- Si Explorer, n'existe pas, créez-le par un clic droit puis Nouveau.
- Ensuite sur la clé Explorer, à droite, faites un clic droit nouveau > DWord 32-bits
- Nommez la valeur : NoTrayItemsDisplay
- Donnez lui la valeur 1.
- Fermez et relancez la session utilisateur.



## Masquer l'icône des langues


Enfin, si vous désirez supprimer l'icône des langues, qui par défaut s'affiche avec un FR, voici la procédure à suivre :

- Allez à Panneau de configuration -> Horloge, Langue et région -> Ajouter une langue -> Paramètres avancés
- Sous « Changer les méthodes d'entrée » assurez-vous que la case « Utiliser la barre de langue du Bureau est disponible » est cochée.
- Cliquez sur le lien « Options » (à sa droite) : une fenêtre pop up s'ouvre.
- Dans le cadre « Barre de langue » assurez-vous que le cercle « Masquée » est coché.
- Enfin, cliquez « OK » et « Enregistrer »

## Paramétrer la barre des tâches de Windows 10

On peut régler les paramètres de la barre des tâches de Windows depuis les paramètres de Windows 10, .

Pour cela, faites un clic droit sur la barre des tâches puis Paramètres de la barre des tâches.



On arrive alors sur les paramètres de la barre des tâches de Windows 10.



Et les paramètres de la zone de notification qui permettent de cacher les icônes de son, alimentation, horloge etc. Plus d'informations, sur la page suivante : [Personnaliser la barre de tâches de Windows 10](#)

## Zone de notification

[Sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches](#)

[Activer ou désactiver les icônes système](#)

Dans la partie basse, on retrouve la possibilité de masquer les icônes de contacts comme évoqué

[précédemment.](#)

## Contacts

Afficher les contacts sur la barre des tâches

Désactiv 

Afficher les notifications de Mes Contacts

D sactiv 

 mettre un son   chaque notification de Mes Contacts

D sactiv 

## Tweak-10

L'application Tweak-10 permet de personnaliser Windows dont pas mal d'options de la barre des t ches de Windows.

## Cacher/d -cacher les ic nes de la barre des t ches de Windows 10

La barre des t ches de Windows 10 est l'emplacement en bas de l' cran qui contient le bouton du menu d marrer de Windows 10, les ic nes raccourcis ainsi que celles des applications ouvertes. Et dans la partie bas droite, le *systray* avec les ic nes des applications et l'horloge.

[ouvrez les param tres](#) de Windows 10 puis **Personnalisation**.



A gauche, cliquez sur le bouton barre des t ches puis au milieu sur « S lectionner les ic nes   afficher dans la barre des t ches »



La liste des applications utilisant des ic nes du systray s'affichent alors en liste. En haut, vous pouvez d sactiver compl tement les ic nes du systray, sinon vous pouvez d sactiver application par application.



Plus d'informations sur la personnalisation de la barre des t ches de Windows sur la page suivante : [Comment personnaliser la barre de t ches de Windows 10](#)

## Conclusion

## Probl mes connus

## Voir aussi

- (fr) <https://www.malekal.com/comment-personnaliser-la-barre-de-taches-de-windows-10/>

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:os:windows:win10:taskbar:start>

Last update: **2022/08/13 22:27**

