

Logiciel

Text Translator

Traduction du texte par différents traducteurs (actuellement Google.Translate, Yandex.Translate).

Pré-requis

- Installez les paquets **gir1.2-clutter-1.0,gir1.2-clutter-gst-3.0,gir1.2-gtkclutter-1.0,xclip,translate-shell** ou

```
...@...:~$ sudo apt install gir1.2-clutter-1.0 gir1.2-clutter-gst-3.0 gir1.2-gtkclutter-1.0 xclip translate-shell
```

Installation

1. Allez sur la page de l'extension **Text Translator**
<https://extensions.gnome.org/extension/1756/text-translator/>
2. cliquez sur l'interrupteur ("OFF" / "ON") pour le mettre à ON
3. cliquez sur le bouton d'installation.

Configuration

Utilisation

Raccourcis

<Super>+T

ouvre la boîte de dialogue du traducteur

;**<Super>+Shift+T**

ouvre la boîte de dialogue du traducteur et traduit le texte du presse-papiers

;**<Super>+Alt+T**

ouvre la boîte de dialogue du traducteur et traduit à partir de la sélection principale

(nécessite xclip)

; **Ctrl** + **↵** Entrée

traduit du texte

; **Ctrl** + **Shift** + **C**

copier le texte traduit dans le presse-papiers

; **Ctrl** + **S**

swap languages

; **Ctrl** + **D**

reset languages to default

; **Tab** ⇆

toggle transliteration of result text

===== Désinstallation ====

1. Allez sur la page de l'extension **Text Translator**
<https://extensions.gnome.org/extension/1756/text-translator/>
2. cliquez sur l'interrupteur ("OFF" / "ON") pour le mettre à OFF

Voir aussi

- **(en)** <https://github.com/pitcer/text-translator>

Basé sur « [Text Translator](#) » par Auteur.

From:
<http://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:
<http://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=logiciel:os:ubuntu:gnome:extensions:texttranslator:start> 

Last update: **2022/11/08 19:28**