

[Logiciel](#)

lsblk : lister les périphériques bloc

Pré-requis

Installation

Configuration

Utilisation

utilisation normale :

```
...@...:~ $ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0       7:0      0 131,9M  1 loop /snap/chromium/2000
loop1       7:1      0     4K   1 loop /snap/bare/5
...
loop29      7:29      0   140K   1 loop /snap/gtk2-common-themes/13
sda         8:0      0 931,5G   0 disk
├─sda1      8:1      0  69,4G   0 part /
├─sda2      8:2      0     4G   0 part [SWAP]
├─sda3      8:3      0 658,1G   0 part /home
├─sda4      8:4      0     1K   0 part
└─sda5      8:5      0    20G   0 part
sdb         8:16      0 931,5G   0 disk
├─sdb1      8:17      0   549M   0 part
├─sdb2      8:18      0   97,1G   0 part
├─sdb3      8:19      0 733,9G   0 part /media/donnees
├─sdb4      8:20      0     1K   0 part
└─sdb5      8:21      0    32G   0 part /media/partisos
sdc         8:32      0 931,5G   0 disk
├─sdc1      8:33      0   300G   0 part /media/serveur
└─sdc2      8:34      0 631,5G   0 part /media/donnees-2
sdd         8:48      0  2,7T   0 disk
├─sdd1      8:49      0 1000G   0 part /media/reservoirs
└─sdd2      8:50      0 1000G   0 part /media/l-reservoirs
sr0        11:0      1  1024M   0 rom
```

Pour ne pas afficher certains périphériques, utiliser l'option `-e` avec leurs MAJ séparés par des virgules. Par exemple **pour ne pas afficher les loops (MAJ=7) ni la rom (MAJ=11)** :

```
...@...:~ $ lsblk -e7,11
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPPOINT
sda	8:0	0	931,5G	0	disk	
├─sda1	8:1	0	69,4G	0	part	/
├─sda2	8:2	0	4G	0	part	[SWAP]
├─sda3	8:3	0	658,1G	0	part	/home
├─sda4	8:4	0	1K	0	part	
└─sda5	8:5	0	20G	0	part	
sdb	8:16	0	931,5G	0	disk	
├─sdb1	8:17	0	549M	0	part	
├─sdb2	8:18	0	97,1G	0	part	
├─sdb3	8:19	0	733,9G	0	part	/media/donnees
├─sdb4	8:20	0	1K	0	part	
└─sdb5	8:21	0	32G	0	part	/media/partisos
sdc	8:32	0	931,5G	0	disk	
├─sdc1	8:33	0	300G	0	part	/media/serveur
└─sdc2	8:34	0	631,5G	0	part	/media/donnees-2
sdd	8:48	0	2,7T	0	disk	
├─sdd1	8:49	0	1000G	0	part	/media/reservoirs
└─sdd2	8:50	0	1000G	0	part	/media/l-reservoirs

Désinstallation

Problèmes connus

Voir aussi

- (fr) <http://Article>

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<http://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<http://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:systeme:lsblk:start>



Last update: **2022/08/13 21:57**