Logiciel

Créer une nouvelle machine (ex. Ubuntu)




Crée une machine virtuelle
Taille de la mémoire
Choisissez la quantité de mémoire vive en méga-octets alloués à la machine virtuelle.
La quantité recommandée est de 1024 Mo.
1024
MB
4 MB
32768 MB
< Précédent
Suivant >
Annuler


Crée une machine virtuelle
Disque dur
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un disque dur virtuel à la nouvelle machine. Vous pouvez soit créer un nouveau disque, soit en choisir un de la liste ou d'un autre emplacement en utilisant l'icône dossier.
Si vous avez besoin d'une configuration de stockage plus complexe, vous pouvez sauter cette étape et modifier les réglages de la machine une fois celle-ci crée.
La taille du disque dur recommandée est de 10,00 Gio.
Ne pas ajouter de disque dur virtuel
Créer un disque dur virtuel maintenant
Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant
Windows 2000.vdi (Normal, 4,00 Gio)
< Précédent
Créer
Annuler


Créer un disque dur virtuel
Type de fichier de disque dur
Choisissez le type de fichier que vous désirez utiliser pour le nouveau disque virtuel. Si vous n'avez pas besoin de l'utiliser avec d'autres logiciels de virtualisation vous pouvez laisser ce paramètre inchangé.
VDI (VirtualBox Disk Image)
VHD (Disque dur Virtuel)
VMDK (Virtual Machine Disk)
Mode expert
< Précédent
Suivant >
Annuler

Créer un disque dur virtuel
Stockage sur disque dur physique
Veuillez choisir si le nouveau fichier de disque dur virtuel doit croître au fur et à mesure (allocation dynamique) ou bien s'il doit être crée à sa taille maximale (taille fixe).
Un fichier de disque dur alloué dynamiquement n'utilisera d'espace sur votre disque dur physique qu'au fur et à mesure qu'il se remplira (jusqu'à une taille fixe maximale), cependant il ne se réduira pas automatiquement lorsque de l'espace sur celui-ci sera libéré.
Un fichier de disque dur à taille fixe sera plus long à créer sur certains systèmes mais sera souvent plus rapide à utiliser.
Dynamiquement alloué
Taille fixe
< Précédent
Suivant >
Annuler


Créer un disque dur virtuel
Emplacement du fichier et taille
Veuillez saisir un nom pour le nouveau fichier de disque dur virtuel dans la boîte si dessous ou cliquez sur l'icône dossier pour choisir un autre dossier dans lequel le créer.
/home/ /.VirtualBox/Machines/Ubuntu/Ubuntu.vdi
Choisissez la taille du disque dur virtuel en mégaoctets. Cette taille est la limite de la quantité de données de fichiers qu'une machine virtuelle sera capable de stocker sur le disque dur.
10,00 Gio
4,00 MB
2,00 Tio
< Précédent
Créer
Annuler
Oracle VM VirtualBox - Gestionnaire de machines
Fichier
Machine
Aide
Outils
Nouvelle
Configuration
Oublier
Démarrer
Windows 2000
Éteinte
Windows 10
Avortée
Ubuntu
Éteinte
Général
Nom : Ubuntu
Système d'exploitation : Ubuntu (64-bit)
System
Mémoire vive : 1024 Mo
Ordre d'amorçage : Disquette, Optique, Disque dur
Accélération : VT-x/AMD-V , Pagination imbriquée, Paravirtualisation KVM
Prévisualisation
Ubuntu
Affichage
Mémoire vidéo : 16 Mo
Contrôleur graphique : VMSVGA
Serveur de bureau à distance : Désactivé
Enregistrement : Désactivé
Stockage
Contrôleur : IDE


Ubuntu - Paramètres
Général
Système
Affichage
Stockage
Son
Réseau
Ports séries
USB
Dossiers partagés
Interface utilisateur
Général
De base
Avancé
Description
Chiffrement de disque
Dossier des instantanés :
/home/ /.VirtualBox/Machines/Ubuntu/Snapshots
Presse-papier partagé :
Bidirectionnel
Glisser-Déposer :
Bidirectionnel
Annuler
OK


Ubuntu - Paramètres
Général
Système
Affichage
Stockage
Son
Réseau
Ports séries
USB
Dossiers partagés
Interface utilisateur
Affichage
Écran
Bureau à distance
Enregistrement
Mémoire Vidéo :
16 MB
0 Mo
128 Mo
Nombre d'écrans :
1
1
8
Facteur d'échelle :
Tous les écrans
100%
Min
Max
Contrôleur graphique :
VMSVGA
Accélération :
Activer l'accélération 3D
Annuler
OK



Pré-requis

Installation

Configuration

Utilisation

Désinstallation

Voir aussi

- **(fr)** http://Article

Basé sur « Article » par Auteur.

From:
https://nfrappe.fr/doc-0/ - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:
https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:systeme:virtualisation:virtualbox:nvmachine:start

Last update: **2022/08/13 22:27**