


[tutoriel](#)

# Comment bloquer les sites pour adultes sous Windows 7 (réglage de l'OS)

## Pré-requis


## Première étape

Ouvrez le **menu Démarrer** en cliquant sur le logo de Windows dans le coin en bas à gauche de l'écran ou d'appuyer sur la touche **Win** sur votre clavier.




## Autres étapes

Tapez **windows live family safety** dans ce menu. Pendant que vous le tapez, vous devriez voir apparaître des suggestions en dessous de la barre de recherches.




Cliquez sur l'icône de **Windows Live Family Safety**. Elle devrait ressembler aux silhouettes de personnes dans un groupe. Cela permet d'ouvrir le programme correspondant.



- Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous devez le faire maintenant.


3. Entrez votre **adresse email** et votre **mot de passe**, dont vous vous servez pour vous connecter sur Windows 7 depuis votre compte Windows Live.




4. Cliquez sur **Se connecter**, sous le champ **Mot de passe**



5. Cochez la **case à droite** du compte. Vous choisissez maintenant celui que vous voulez bloquer.




6. Sélectionnez Enregistrer,




en bas à droite. Le programme Windows Live Family Safety va commencer à restreindre le compte que vous avez sélectionné.


7. Cliquez sur le lien **familysecurity.live.com**, au milieu de la page. Cela ouvre les paramètres de l'utilisateur en ligne.




8. Sélectionnez **Voir le rapport d'activité**, à droite du nom d'utilisateur.



9. Cliquez le bouton **Filtre Internet**, haut à gauche.




10. Cochez maintenant **Activer le filtre Internet** pour l'activer. Vous devriez voir les options suivantes :



- **Strict** : il bloque tous les sites sauf ceux conçus pour les enfants.
- **Basic** : il bloque seulement les sites pour adultes.
- **Personnalisé** : cela vous permet d'autoriser ou de restreindre les quatre catégories de votre choix : « sites pour les enfants », « sites de réseaux sociaux », « contenu pour adultes » et « emails ».

11. Cliquez sur l'**option de filtre** pour le régler comme paramètre de navigation par défaut de l'utilisateur.

- Si vous choisissez « Personnalisé », assurez-vous que la case « Contenu pour adultes » n'est pas cochée.



12. Cliquez sur Enregistrer, en haut de la page pour sauvegarder vos paramètres et de les appliquer au compte sélectionné.

## Conclusion

## Problèmes connus

## Voir aussi

- (fr) <http://>

Basé sur « [Comment bloquer les sites pour adultes](#) » par Wiki-How.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:securite:blocage:win7:start>

Last update: **2022/08/13 22:15**

