

Logiciel

PHP : un langage de programmation libre

- Pour le Raspberry Pi, tout faire en ligne de commande via SSH.



Nginx utilise PHP-FPM (une version plus rapide de PHP) plutôt qu'un PHP plus traditionnel.

C'est pourquoi nous installons **php-fpm** pour gérer les fichiers PHP avec Nginx.

Pré-requis

Installation

Installez php :

```
...@...:~$ sudo apt install php
```

Repérez la version de php :

```
...@...:~$ php -v  
PHP 7.4.3 (cli) ...
```

Ici, la version de php installée est 7.4. Mettez-la en variable :

```
...@...:~ $ __=$(php -v);phpver=${__:4:3};echo $phpver  
php7.4
```

Installez les modules de php :

```
...@...:~$ sudo apt install $phpver-  
{fpm,gd,curl,intl,xmlrpc(mbstring,mysql,sqlite,xml,zip)}
```

Selon vos besoins, installez

```
...@...:~$ sudo apt install lib$phpver-embed  
...@...:~$ sudo apt install $phpver-  
{cgi,cli,common,dev,gmp,json,ldap,odbc,opcache,pgsql,pspell,readline,snmp,sq  
lite3,tidy,bcmath,bz2,dba,enchant,imap,interbase,phpdbg,soap,sybase,xsl}
```

```
...@...:~$ sudo apt install php-{gearman,geoip,gnupg,xdebug,amqp,apcu,apcu-bc,ds,gmagick,igbinary,imagick,luamailparse,memcache,memcached,mongodb,msgpack,oauth,pinba,propro}
...@...:~$ sudo apt install php-{ps,radius,raphf,redis,rrd,sass,solr,ssh2,stomp,tideways,uploadprogress,uuid,yaml,zmq,http}
```



php-pcov et php-psr introuvables

Démarrez le service fpm :

```
...@...:~ $ sudo systemctl restart php7.4-fpm.service
```

Repérez le socket d'écoute de php-fpm :

```
...@...:~ $ ls -l /var/run/php
...
-rw-r--r-- 1 root      root      5 sept.  7 18:42 php7.4-fpm.pid
srw-rw---- 1 www-data www-data  0 sept.  7 18:42 php7.4-fpm.sock
lrwxrwxrwx 1 root      root     30 sept.  7 11:34 php-fpm.sock ->
/etc/alternatives/php-fpm.sock
```

Ici, il faudra utiliser **/var/run/php/php7.4-fpm.sock** dans les fichiers de configuration de nginx

Vérifiez votre installation de PHP FPM :

```
...@...:~ $ sudo systemctl status php7.4-fpm.service
● php7.4-fpm.service - The PHP 7.4 FastCGI Process Manager
...
      Active: active (running) since Mon 2020-09-07 18:42:26 CEST; 7min ago
...
```

Redémarrez le module php-fpm pour valider la configuration :

```
...@...:~ $ sudo systemctl restart php7.4-fpm.service
```

Configuration

Configuration de l'envoi d'email par PHP

Installez le paquet **exim4-config** ou en ligne de commande :

```
...@...:~$ sudo apt install exim4-config
```

Lancez la configuration :

```
...@...:~ $ sudo dpkg-reconfigure exim4-config
```

Acceptez la première page (**Tab ↲** puis **↵ Entrée**)

2e page : sélectionnez **Envoi par relais (« smarthost ») — réception SMTP ou ...** puis **<Ok>**.

Acceptez les réglages par défaut sauf pour la page **Nom réseau ou adresse IP du système « smarthost »** : sur laquelle vous entrez l'adresse du serveur SMTP de votre fournisseur d'accès à internet

Pour les autres options, laissez les paramètres par défaut proposés.

Cela suffira pour activer l'envoi de mail avec PHP.

Les e-mails envoyés avec la fonction `mail()` arriveront car le serveur local transmet la demande d'envoi au serveur de votre FAI.

Utilisation

Désinstallation

Voir aussi

- (fr) <https://www.php.net/manual/fr/index.php>

Basé sur « *Manuel PHP* » par [php.net](#).

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:programmation:php:start>

Last update: **2022/08/13 21:57**

